


Apparaat toevoegen via Bluetooth

Voordat er begonnen wordt: Zorg ervoor dat de Generic Bluetooth Adapter is ingeschakeld (andere handleiding)!!!

1. Ga naar het Configuratiescherm
2. Stel “Weergeven op:” in op “Kleine pictogrammen”
3. Klik op “Apparaten en Printers



4a. S-line apparaten: Houd de “OK” knop 5 seconden ingedrukt. Als de buitenste ringen blauw-wit knipperen zendt het display 2 minuten een signaal uit.




4. Maak het Kettler apparaat zichtbaar voor bluetooth.

4b. Racer 9: Houd de SET-knop ingedrukt tot alle waarde in het scherm oplichten (zoals hiernaast). Druk nu tegelijkertijd op de pijltoetsen “<” en “>”.


Stel “Blu” in op “on”. Druk nu 5 keer op “SET” tot het display opnieuw opstart. Bluetooth is nu geactiveerd.






5. Klik in Apparaten en Printers op “Een apparaat toevoegen”.

Windows gaat nu naar beschikbare apparaten zoeken.



6. Selecteer het gewenste apparaat en klik op “Volgende”.

Er wordt nu een koppeling
gemaakt tussen het apparaat en
Windows.



KETTLER


12:23:21



Er zijn nog geen apparaten geconfigureerd! Klik op Instellingen om een apparaat in te stellen.



- Aanmelden
- Modus Studio
- Analyse
- Apparaten Programma's
- Instellingen**



7. Open Kettler World Tours 2.0 en klik op “Instellingen”

Apparaten

Programma

Marker

Apparaat

Type

Apparaatpoort

Paneelpositie

Paneelpoort

Er zijn nog geen apparaten geconfigureerd! Klik op Toevoegen om een apparaat in te stellen.

Toevoegen

Verwijderen

Klembord


Overnemen

Afbreken

8. Klik op “Toevoegen”


9. Klik op "Bluetooth"
10. Klik op "Selecteren"





11. Selecteer het gewenste apparaat en klik op "Ok".

KWT2.0 gaat nu met het apparaat verbinden:



12. Klik op “Sluiten” zodra de koppeling gereed is.



Bediening



De draaischijf kan als bedieningspaneel worden gebruikt.
De verdeling van de 4 toetsen komt overeen met het externe paneel.
De '-', '+' en 'OK' toets worden alleen weergegeven, als in het programma een functie aan de toets is verbonden.

Het kabelgebonden bedieningspaneel kan verder worden ingericht. Dit is echter niet meer verplicht.

Sluiten

13. Klik op “Overnemen” om de koppeling af te ronden.

Het apparaat is nu gekoppeld.

