










USB Treiber Installation für KETTLER Geräte mit USB-Anschluss 2000/XP/Vista/7 (32/64 bit)

1. Verbinden Sie **nicht** Ihr Gerät mit dem PC!
2. Doppelklicken Sie auf die Datei CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe.
3. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken auf die Schaltfläche "Next".
4. Übernehmen oder ändern Sie den Pfad in dem die Dateien kopiert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Next".
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install".
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Finish".
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install".
8. Starten Sie Ihren PC neu.



9. Schalten Sie Ihr KETTLER-Gerät ein.
10. Verbinden Sie den PC / das Notebook mit Ihrem Gerät.
Danach steht im Gerätemanager der Eintrag:
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge



Die Treiber können mit "Programme ändern oder entfernen" unter Systemsteuerung > "Programme und Funktionen" deinstalliert werden.



Ihr KETTLER – Team